

Millennium Network

Desenvolvimento	BM-1402 – Ajuste na tela de andamento da produção
Versão	2009
Release	82
Autor	Jaciara Silva

Processo: Produção

Nome do Processo: Andamento da produção

Acesso

Produção\Andamento

Motivação

Recurso desenvolvido para exibir na tela de andamento da ordem somente as fases nas quais a parte do item em produção estiver envolvida.

Dessa forma, o usuário terá uma visão mais clara das fases do andamento, uma vez que estarão na tela somente as fases referentes à ficha técnica selecionada.

Parâmetros

Na ficha técnica do produto, no campo Partes, selecionar as fases nas quais a parte está envolvida.

Nas Configurações Gerais, em Produção, na guia Andamento, ligue o flag Mostrar Apenas Fases com Acesso na Ficha Técnica. Este parâmetro fará com que o sistema passe a exibir somente as fases nas quais a parte selecionada estiver envolvida. Se, estiver desmarcado todas as fases do ciclo serão exibidas na tela.

Entradas

Na ficha técnica do produto, no campo Partes, informe em quais fases cada parte estará envolvida durante o ciclo de produção.

Partes		
Usar	Fases em que é Utilizada (nenhuma para Todas)	Nível
<input checked="" type="checkbox"/>	SEPARAÇÃO DE MATERIAIS	1
<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE	2
<input checked="" type="checkbox"/>	COSTURA EXTERNA	3
<input checked="" type="checkbox"/>	COSTURA INTERNA	3
<input type="checkbox"/>	ACABAMENTO	4
<input type="checkbox"/>	EMBALAGEM	5

Partes listadas: FRENTE, COSTA, BOLSO



Millennium Network

Partes		Usar	Fases em que é Utilizada (nenhuma para Todas)	Nível
<input checked="" type="checkbox"/>	FRENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	SEPARAÇÃO DE MATERIAIS	1
<input checked="" type="checkbox"/>	COSTA	<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE	2
<input type="checkbox"/>	BOLSO	<input type="checkbox"/>	COSTURA EXTERNA	3
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	COSTURA INTERNA	3
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	ACABAMENTO	4
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	EMBALAGEM	5

Inclua uma ordem de corte e libere para a produção.

Na tela de andamento da produção, no campo Parte, selecione uma das partes do item produzido e veja que serão exibidas somente as fases selecionadas na ficha técnica. Acima, na ficha técnica, temos a parte FRENTE selecionando as fases: Separação, Corte, Costura Interna e Externa. Abaixo, no Andamento, temos a parte FRENTE selecionada e na tela estão exibidas apenas as fases em que ela é envolvida.

Fichas Técnicas x Producao x

Grupo OC Produto 0004 CAMISETA BÁSICA Tipo Produto Acabado Cliente:

N.º Ordem 000013 Pré-Fase 14/03/2016 Pedido Parte FRENTE

SEPARAÇÃO DE MATERIAIS

- UNICA
 - BRANCA
 - P
 - FRENTE
 - M
 - FRENTE
 - G
 - FRENTE

Data	Pacote	Quant.	P.	D.
------	--------	--------	----	----

Produtos 30 Partes 0

CORTE

Data	Pacote	Quant.	P.	D.
------	--------	--------	----	----

Produtos 0 Partes 0

COSTURA INTERNA

Data	Pacote	Quant.	P.	D.
------	--------	--------	----	----

Produtos 0 Partes 0


COSTURA EXTERNA

Data	Pacote	Quant.	P.	D.
------	--------	--------	----	----

Produtos 0 Partes 0

A seguir, o mesmo reflexo para a parte BOLSO, exibindo somente as fases nas quais ele está selecionado: Separação, Corte e Acabamento.

Millennium Network



Validações e Saídas


Quando na Configuração Geral, o parâmetro estiver ligado serão exibidas somente as fases vinculadas nas partes. Caso contrário, todas as fases do ciclo serão mostradas.

Opção da Operação

Bloqueio para voltar fase


Parâmetros

No Gerenciador de Usuários, bloquear a opção Permite Andamento para Fase Anterior.



Millennium Network

Caso o usuário não autorizado, tente fazer o andamento para uma fase anterior o sistema irá bloquear a ação e emitir uma mensagem de alerta. Clique em OK para fechar a mensagem.



O usuário com permissão para voltar à fase anterior deverá digitar seu login e senha para liberar o andamento.

