

# Millennium Network™

Desenvolvimento	BM-945
Versão	2009
Release	60
Autor	Jaciara

## Processo: Produção

**Nome do Processo:** Gerar adiantamento de oficina

## Acesso

Produção/Andamento

## Motivação

Emitir um vale para a oficina prestadora de serviço, que será abatido do título a pagar gerado no retorno da oficina. A partir do registro do abatimento, será gerado um título a receber que será descontado do título a pagar referente aos serviços prestados pela oficina.


A criação desse botão fará com que o usuário operador da produção possa incluir títulos sem precisar ter acesso ao módulo financeiro, agilizando a operação.

## Parâmetros

No gerenciador de usuários, configurar o usuário que terá acesso ao botão de gerar adiantamento, em Direitos do Grupo/Produção/Permitir Acesso Gerar Abatimento.



# Millennium Network



## Entradas

Na tela do andamento de produção, na fase em que for feito o retorno da oficina, o usuário configurado no gerenciador acessará o link Gerar Abatimento e preencherá a tela com as informações solicitadas.

The image shows a form titled 'Gerar Abatimento' with the following fields and values:

- N.º Ordem: 000009
- Motivo: 004 ABATIMENTO
- Oficina: 002 OFICINA DE BORDADO
- Valor: R\$ 180,00
- Observação: AUTORIZADO
- Data Emissao: 02/12/2014
- Descrição da(s) Parcela(s):
  - Quantidade de Parcelas: 1
  - Prazo entre Parcelas: 28
  - Tipo de Pagamento: CHEQUE
  - Fixa Mês em 30 dias: Não fixa

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Ctrl+Enter Efetivar' and 'Esc Cancelar'. Below the form, a row of navigation buttons is visible, with 'Gerar Abatimento' highlighted by a red rectangle. Other buttons include 'cotes', 'Caixas', 'Consumo', 'Imprime', 'Romaneio', 'Etiquetas', 'Resíduo', 'Ficha Técnica', 'Rece', 'Alterar Célula', and 'Unir Partes'.



# Millennium Network™

Clique em Efetivar.

O sistema exibirá a tela de finalização da operação para que o usuário confirme o lançamento. Clique em Próximo Passo e aguarde a mensagem de operação realizada com sucesso.

A seguir, o sistema retorna à tela de andamento para dar continuidade à produção.

## Validações e Saídas

Geração de um título a receber com o valor do abatimento a ser feito no título a pagar para a oficina.

Para identificação desse título de abatimento, será gerado com o mesmo número da ordem de corte que deu origem a ele.

