

## Processo: Vendas

Nome do Processo: DAP – Opções de separação

## Acesso

Vendas → Pré-Faturamento Automático

## Motivação

Definir as prioridades que o sistema deverá obedecer para realizar a distribuição do estoque nos pedidos selecionados.

## Parâmetros

- 1 Ter pedidos de venda cadastrados no sistema;
- 2 Fazer a filtragem dos pedidos de venda a serem pré-faturados.

## Entrada

Após a filtragem dos pedidos de venda, selecione a guia Opções para Separação. O sistema abrirá uma janela na qual o usuário irá definir as prioridades a serem obedecidas na geração dos pré-faturamentos.

### **Guia Estoque**

#### **% Disponível**

Neste campo é informado qual percentual do estoque estará disponível para distribuição. Este recurso pode ser utilizado se o usuário quiser manter parte do estoque para atender vendas de pronta entrega por exemplo. Dessa forma, o sistema procederá com a distribuição dos pedidos até o limite estabelecido pelo usuário.

#### **Filiais**

Neste campo são indicadas as filiais cujos os estoques serão usados na distribuição. Se nenhuma filial for selecionada, o sistema irá considerar o estoque de todas as filiais para atender aos pedidos.

# Millennium Network™

## **Guia Pedido**

### **Mínimo a faturar (geral)**

Neste campo digite o valor mínimo que os produtos distribuídos devem atingir para que o pré-faturamento seja feito.

### **Mínimo restante (geral)**

Neste campo digite um valor mínimo que poderá restar no pedido após a distribuição dos itens. Se após a distribuição o valor restante dos itens não atingir o mínimo estipulado pelo usuário, o pré-faturamento não será feito.

### **% Mínimo para separação por pedido**

### **Mínimo a faturar por cliente**

O pré-faturamento somente será gerado para um determinado cliente se a somatória dos seus pedidos atingirem o valor mínimo definido pelo usuário neste campo.

### **Mínimo por estado (exceto FOB)**

Ao marcar este campo, o sistema irá pré-faturar os pedidos de um determinado cliente, mesmo abaixo do mínimo estipulado pelo usuário, desde que o cliente assuma o custo do transporte.

### **Data de entrega**

Neste caso os pedidos com data de entrega mais antigas tem prioridade.

### **Pontualidade**

O sistema realiza uma média ponderada entre os dias de atraso e o valor do pagamento, portanto um título de valor alto mas com poucos dias de atraso terá uma média mais alta que um título de valor baixo com um atraso relativamente grande.

### **Volume no período**

O sistema verifica o faturamento do cliente nos últimos seis meses para definir a ordem de prioridade na distribuição dos pedidos. Os clientes com maior média de faturamento serão atendidos na ordem decrescente.

### **Prazo de pagamento**

Os pedidos com prazo de pagamento menor terão prioridade.

### **Maiores pedidos Valores**

Os pedidos com maior valor têm prioridade.

### **Pedidos prioritários**

Neste caso os pedidos marcados como prioritários terão preferência.

**Atenção!** Para mudar as ordens das prioridades basta clicar na opção e em seguida nas setas e colocar na posição desejada.

## **Guia Colunas**

Esta guia permite alterar a ordem das colunas na tela de distribuição de pedidos.



# Millennium Network™

Após determinar os critérios clique **OK**. Observe que a ordem dos pedidos foi alterada na tela, de acordo com os critérios adotados. Clique em Distribuir Estoque.

## Validações

- 1 Os pedidos serão reorganizados na tela de acordo com as opções de separação definidas;
- 2 Na coluna Stat, cada pedido distribuído deve apresentar uma cor informando o resultado da distribuição:  
Verde = Total  
Amarelo = Parcial  
Vermelho = Não distribuído

## Saída

- 1 Geração de pré-faturamento para todos os pedidos selecionados de acordo com a ordem redefinida.
- 2 Impressão do Relatório 133 - Faturamento Completo.

